G - C a 此ネット ソフトウェアの設定およびご利用ガイド

株式会社 ジーエーピー

G-Call 光ネットソフトウェアの設定およびご利用ガイドについて

本設定およびご利用ガイドは、G-Call 光ネットサービスのご利用にあたって、下記ソフトウェアの設定方法を記載しています。

なお、弊社では動作保証をしておりませんので、ソフトウェアによっては、メーカーによるサポートが終了した ことにより、脆弱性等への対応が行われなくなっている場合があります。

最新の情報等について詳しくは、各メーカーにお問い合わせください。

·複数のパソコンでご利用の方 ・ブロードバンドルーターを使用して接続されている方

ブロードバンドルーターでの設定が必要になります。ブロードバンドルーターはメーカーや 型式により設定画面、設定箇所等が異なります。詳しい設定方法は、メーカーの説明書を ご覧いただくか、直接メーカーへお問合せください。

<目次>

市販の接続機器(ブロードバンドレーター) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P19
Macintosh ・Mac OS X v10.5の設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P17
・フレッツ接続ツール (NTT西日本)の設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P15
・フレッツ接続ツール (NTT東日本)の設定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P13
・Windows XPでうまく接続できない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P11
・Windows XPの設定方法 (PPPoE接続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8
・Windows Vistaでうまく接続できない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6
・Windows Vistaの設定方法 (PPPoE接続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 4
Windows ・Windows 7の設定方法 (PPPoE接続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2

フレッツ 光プレミアムで接続の方 (CTUの設定) ······· P20

~ Windows 7の設定方法 (PPPoE接続)~

STEP1: スタートメニューから[コントロールパネル]をクリックします。



STEP2: [ネットワークとインターネット]をクリックします。



STEP3: [ネットワークと共有センター]をクリックします。



STEP4: [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。

~ Windows 7の設定方法 (PPPoE接続)~



お客様の接続ID ユーザー名(U) 例 tbnXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXX@iij.ad.jp) パスワード(P) お客様の接続パスワード 接続名 (ℕ) 任意の名前 (例:GCall)

STEP7: 以下のように設定をし[接続 (C)]をクリックします。

STEP6: [ブロードバンド(PPPoE)(R)]をクリックします。

STEP5 :	
[インターネットに接続します]をクリックします	-

15-8-7-1-8-EX	フロバイター (114) の場合主力します
1-1-4(1)	10100000000000000000000000000000000000
C1.7-P(E)	
	 (1) (3) つード62年2月173(日) (2) Co(3) つードを記載する(日)
nit and	GGall
Tealcologaalla	2000/da-9-0700306814703300881
· [] \$20.1.6 COM	1世界市ると世界市下4(山)





##DUDA

BRID TRANSPOLET



~ Windows Vistaの設定方法 (PPPoE接続)~

STEP1 :

スタートメニューから 接続先 をクリックします。

0¹⁰ a stank

0

Territo ave-

	Annual Holds Tage Annual Holds Annual Holds Annual Holds Annual Hol
STEP2 : 接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。	 ジ 撃 ネットワークに接続 コンピュータはネットワークに接続されています
	道加のネットワークを検出できません。 ネットワーク上のコンピュータとデバイスを表示します 通知のネットワークを検出できない理由を診断します 接続またはネットワークを検出できない理由を診断します 接続またはネットワークを検出できない理由を診断します 来ットワークン共有センターを描きます
STEP3 : [インターネッHに接続します]を選択し、[次へ、N)]をクリック します。	 接続(①) 生む 第次のトワークに接続 接続オブションを選択します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
STEP4 : [ブロード(ンド(PPPoE) (R))をクリックします。	

~ Windows Vistaの設定方法 (PPPoE接続)~

選択についての説明を表示します

- - X-

*****;

接続(Q) キャンセル

次へ(N) キャンセル

キャンセル

- - **X**

STEP5: 以下のように設定をし、 接続 C) をクリックします。

ユーザー名 (U)	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXX@iij.ad.jp)	
パスワード(P)	お客様の接続パスワード	
接続名 (N)	任意の名前 (例 GCall)	

STEP6 :

接続が成功すると、インターネットに接続されています」と 表示されます。(閉じる C)をクリックします。

接続に失敗すると、「インターネット接続テストに失敗しました」 と表示されます。この場合は、「~Windows Vistaでうまく接続 できない場合~」へ。

STEP7:

ネットワーク場所の設定を行います。ただし、既に設定されている場合は表示されませんのでSTEP8へ。

家庭」職場」公共の場所」から選択します。

STEP8:

ネットワーク設定が正しく設定されました」と表示されたら、 閉じる ℃) をクリックします。



🕑 🖞 インターネットに接	HUIT		
インターネット サービス	プロバイダ (ISP) の情報を入力します		
ユーザー名(<u>U</u>):	XXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
パスワード(P):	•••••		
	 「パスワードの文字を表示する(<u>S</u>) 「」このパスワードを記憶する(<u>R</u>) 		
接続名(<u>N</u>):	GCall		
このオブションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの機械を使 えるようになります。 愛 [11他の人がこの機械を使うことを許可する(A)			
ISP がありません			
	接続(2) キャンセル		



LaIT ネットワークの場所を選択します
正しいネットフーク設定が場所に対して目動的に適用されます。
京庭 家庭や同様の場所にいる場合に選択します。自分のコンピュータは探索可能 で、他のコンピュータやデバイスを参照できます。
臨場 臨時内閣後の場所にいる場合に進択します。自分のコンピュータは探索可能 で、他のコンピュータやデバイスを参照できます。
公共の場所 空息、コーヒーショップ、その他の公共の場所にいる場合か、インターネットに直接接続している場合に選択します。他のコンピュータやデバイスを探索 することは利用されます。
ネットワークの名前、場所の種類、アイコンをカスタマイズします 選択についての説明を表示します
キャンセル



~ Windows Vistaの設定方法 (PPPoE接続)~

~ Windows Vistaでうまく接続できない場合~

インターネット接続テストに失敗した場合

STEP1 :

接続に失敗すると、「インターネット接続テストに失敗しました」 と表示されます。この場合は、「接続をセットアップします (S)」を クリックします。

STEP2 :

「インターネットへの接続をする準備ができました」と表示された ら、閉じる C) をクリックします。



- - X

それでも接続できない場合

STEP1 :

スタートメニューから 接続先 をクリックします。 作成した接続 (例 .GCall)を選択し、接続 (C) をクリックします。

STEP2: [プロパティの)]をクリックします。





~ Windows Vistaでうまく接続できない場合~

STEP4: 【CP拡張を使う€)」のチェックを外し、[DK]をクリックします。

STEP5: [ネットワーク]タブをクリックします。 [インターネットプロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4))を選択し、 [プロパティ (R))をクリックします。

STEP6: 以下のように設定をし、IDK jをクリックします。

IPアドレスを自動的に取得する (O)	チェックを入れます
次のDNSサーバーのアドレスを使う∈)	チェックを入れます
優先DNSサーバー (P)	東日本エリア: 210.130.1.1 西日本エリア: 210.130.0.1
代替DNSサーバー(A)	東日本エリア:210.130.0.1 西日本エリア:210.130.1.1

作成した接続のプロパティ画面に戻るので [DK]をクリックします。

それでも接続が出来ない場合はG-Callまでお問合せください。 TEL:0120-979-256(月~金、9:00~17:00)

全級	オブション	わたっリティーカットロ	_h] #·	右		
± 82		C-T1997 A9F9	- V X	'FI		
ダイヤル オブション ② 接続中に3値行状況を表示する(D) ③ 名前、パスワード、証明書などの入力を求める(P) ■ Windows ログオン ドメインを含める(W)						
- ሀጅ-	イヤル オブシ	シ ー				
95	ダイヤル回数	(<u>B</u>):		3	· •	
JŚ	ダイヤル間隔	(D:		1分	•	
切	断するまでの)待ち時間(<u>M</u>):		切断し	≉ು -	
P.	イドルしきいん	直(<u>E</u>):				
V	回線が切断	だれたら、リダイヤルす	3(L)			
PF	PP 設定(G).					
				OK	キャンセ	1
PPP 設定	Ĕ					X
LCP 拡張を使う(E) ソフトウェア(こよる圧縮を行う(N) 単一リンク接続に対してマルチリンクをネゴシェートする(M) OK キャンセル						
- Grast	הלובולה	4				2.0
212	178/102	exaller Ford	-? 82			
2,038	開始はたの権	目記式用します回	-0			- 1
2	03-4	vH 20130/18-24	10(10)	的时间		- 11
	Cris /(5s Nicrost	ного-онцэнц н Хрбц-Э ХоРЭ-ощоэ(7	cousa St	H R		
	伦廷一根	4	11-40	1	10X9XB	
198	Ţ			47 S. 187 A		
ない	見計画力と	つん/インターホットワ 加速性を提供する。 武行	<u>點別</u>	围劈	朝時時計	

X

← GCallのプロパティ

インターネット プロトコル バージョン 4 (T	rCP/IPv4)のプロパティ ?			
全般				
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、PP 設定を自動的に取得する ことができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な PP 設 定を問い合わせてください。				
 IP アドレスを自動的に取得する(0) 次の IP アドレスを使う(S): 				
IP アドレス(I):				
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)				
優先 DNS サーバー(P):	210.130.1.1			
 代替 DNS サーバー(A):	210 . 130 . 0 . 1			
	■詳細設定(V)			
	OK キャンセル			

106 PECEA

~ Windows XPの設定方法 (PPPoE接続)~

STEP1: スタートメニューから [コントロールパネル]をクリックします。



STEP2 : [ネットワークとインターネット接続]をクリックします。

右記画面と異なる(クラッシック表示になっている)場合、 [ネットワーク接続]をクリックします。

STEP3 :

[インターネット接続のセットアップや変更を行う]をクリックします。





STEP4 :

インターネットのプロパティ」が開きますので、 接続]タブの [セットアップ]をクリックします。

既にインターネットのセットアップがされている場合は、 STEP7へ。



~ Windows XPの設定方法 (PPPoE接続)~

STEP5: 以下のように設定をし、IDK jをクリックします。

国名 / 地域名 (W)	日本を選択
市外局番 / エリアコード(C)	お客様の市外局番(例 103)

STEP6 :

設定が正しいことを確認し、[DK]をクリックします。

元在地址 制	22
	電話をおはモデムによる相応を行うMITL、現在の原在地情報を設定す なの単列的でする。 国民バゼロを160
100	日本 一番 一番休局書在10月コード料図
K/γ	10 實施強性以關助權利,指定考定公開於後召場合可能
	が使発信を受い
	ダイヤル方法 ④ トームD CURAス(2)
	01 (44).401

🍉 রাটেরেইইটে ভার্থজু	#12100月127日#85万代1411年8月9月1日8月8月1日1日8日
而连地	市外務備
<i>卾m</i> 在宅留難	10
	新旗90.) 編集(5) #110-

STEP7:

新しい接続ウィザード」が開きますので、[次へ N)を クリックします。



STEP8: [インターネットに接続する €) を選択し [次へ №) を クリックします。



~ Windows XPの設定方法 (PPPoE接続)~

STEP9:

接続を手動でセットアップする M)を選択し 次へ N)をクリックします。

がしい接続97 ザード 準備 インターネット接続をセットアップする準備をしています。	Ì
インターネットにどう接続しますか? 〇 インターネット サービス プロバイダ (SP) の一智から変形する(L)	
○ 接続を手動でセットアップする(M) ダイヤリアップ経済(は、アカウント名、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯 域のアカウンドには、電話番号は必要ありません。	
○ ISP から提供された GD を使用する(©)	
(夏3(8) (法へ(0)) キャンセル	

モデムや通常の電話線、または統合デジタルサービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続しま

I)

インターネット接続 インターネットにどう接続しますか?

○ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(型)

STEP10:

ユーザー名とパスワートが必要な広帯域接続を使用して 接続する (U)」を選択し、[次へ] (N)をクリックします。

STEP11:

ISP名は任意の名前 (例 .GCall)を入力し、 (次へ N) を クリックします。

 ユーザー名とパスワードが必要な広帯ま これは高スピード接続で、DSLまたはケー 続を PPPoE として呼んでいます。 	ま接続を使用して接続する(凹) ブルモデムを使用します。ISP によっては、この種類の接
○ 常にアクティブな広帯与接続を使用して これは高スピード接続で、ケーブルモデム 続は常にアクティブで、サインインを必要と	: 接続する(<u>A)</u> 、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接 こしません。
	(戻る)(B) (次へ)(D) キャン
HHO+F+P	
88 159-4-18888811769-030308	নতরঞ
100/020739-05#67.25/DICK-5	
124	
CACE AND DESIGNATION OF THE ACCESS OF	1.309 V.

STEP12:

以下のように設定をし、 次へ (N)をクリックします。

ユーザー名 (U)	お客様の接続ID (例 tbnXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXX@iij.ad.jp)
パスワード(P)	お客様の接続パスワード
パスワードの確認入力 (C)	任意の名前 (例 GCall)

STEP13:

院了 をクリックします。 接続に成功すると、タクストレイにインジケータが表示されます。



Internet Internet



~ Windows XPの設定方法 (PPPoE接続)~

~ Windows XPでうまく接続できない場合~



20

2 🗙

?×

STEP5: [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ (R))をクリックします。



STEP6 :

以下のように設定をし、[DK]をクリックします。

IPアドレスを自動的に取得する(O)	チェックを入れます
次のDNSサーバーのアドレスを使う(E)	チェックを入れます
優先DNSサーバー (P)	東日本エリア:210.130.1.1 西日本エリア:210.130.0.1
代替DNSサーバー(A)	東日本エリア: 210.130.0.1 西日本エリア: 210.130.1.1

作成した接続のプロパティ画面に戻るので、 [DK]をクリックします。

それでも接続が出来ない場合はG-Callまで問合せください。 TEL:0120-979-256(月~金、9:00~17:00)

小ワークでこの簡単が世まートされてい 力をきます。サポートされていない場合	这城台位。IP 新定节度 她的气和神中的 111、半小PP
を聞い合わせていただい。	
C)は、アドレムを回動電気に取得する(は) (2)なの(第一下ドレ3本(型))CS	
1/ HP130	
○のKS サーバーのアドレスを自動的) 「いっの OKS サーバーのアドレスを自動的)	通販業者を取り ACT
優忙 DHS サーバー(D>	210 130 1 1
代婚 DNS 世一月一级	210 130 0 1
	174812 T. ().

~ フレッツ接続ツール (NTT東日本)の設定方法~

STEP1 :

フレッツ接続ツールのアイコンをダブルクリックします。



STEP2: 新規プロファイルの作成 jをダブルクリックします。



STEP3: 新し、プロファイル名を入力します。任意の名前(例: GCall)を入力し、次へ をクリックします。

プロファイル名		x
ブロファイル ウィザ フロファイルに名前を付ける	- Υ	
FLET'S	新しいプロファイル名を入力します。	
	GCall]
🕐 NTT 東日本		

STEP4: 以下のように設定をし、 次へ をクリックします。

ユーザー名	お客様の接続ID 例 tbnXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXX@iij.ad.jp)
パスワード	お客様の接続パスワード
パスワードの再入力	お客様の接続パスワード

ユーザー名およびパスワード	<mark>استان استان است</mark>
ブロファイル ウィサ	استان است
ューザー名とパスワードの入:	استان است
FLET'S	この接続のユーザー名の入力
(************************************	1000000000000000000000000000000000000
	〈戻る 〉 次へ〉 キャンセル へルプ

~ フレッツ接続ツール (NTT東日本)の設定方法~

STEP5 : 左記の画面が表示されますので、 院了)をクリックします。



STEP6: 作成したプロファイルのアイコン (例:GCall)を右クリックし、 [プロパティ@)]をクリックします。



STEP7:

[TCP]タブをクリックします。以下のように設定し、[DK]を クリックします。

IPアドレスを自動的に取得	チェックを入れます
DNS/NBNSサーバーアドレスを指定	チェックを入れます
プライマリDNS	210.130.1.1
セカンダリDNS	210.130.0.1
リモートネットワークのデフォルト ゲートウェイを使用します	チェックを入れます



x

設定完了!

~ フレッツ接続ツール (NTT東日本)の設定方法 ~

~ フレッツ接続ツール (NTT西日本)の設定方法~

STEP1 :

フレッツ接続ツールのアイコンをダブルクリックします。



STEP2: 新規プロファイルの作成 jをダブルクリックします。



STEP3:

新しいプロファイル名を入力します。任意の名前(例: GCall)を入力し、[次へ]をクリックします。

ブロファイル名 ブロファイル ウィサ プロファイルに名前を付ける	f — μ ^α	×
FL ETS	新しいプロファイル名を入力します。 GCall	
	はへ> キャンセル ヘルフ	1

STEP4: 以下のように設定をし、 [次へ]をクリックします。

ユーザー名	お客様の接続ID 例 tbnXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXX@iij.ad.jp)
パスワード	お客様の接続パスワード
パスワードの再入力	お客様の接続パスワード



STEP5: 左記の画面が表示されますので、院了 をクリックします。

フロファイルの保存		<
ブロファイル ウィザ フロファイルの保存	- F	
S	次の名前の新しい接続が正常に作成されました:	
	GCall	
	[完了] をクリックしてプロファイルを保存します。	
(W)	このプロファイルを編集するには、 アイコンを右クリックして [プロパティ] をクリック します。	
	接続を開始するにはアイコンをダブルクリックします。	
L.	「 アブリケーション起動時に自動接続	
	〈戻る 完了 キャンセル ヘルブ	

STEP6 : 作成したプロファイルのアイコン (例 :GCall)を右クリックし、 [プロパティ @)]をクリックします。



STEP7 :

[TCP]タブをクリックします。以下のように設定をし[DK]を クリックします。

IPアドレスを自動的に取得	チェックを入れます
DNS/NBNSサーバーアドレスを指定	チェックを入れます
プライマリDNS	210.130.0.1
セカンダリDNS	210.130.1.1
リモー トネットワークのデフォルト ゲー トウェイを使用 します	チェックを入れます

C 197ドレスを指定 1977年レス	·			_
C DNS/NBN59-/1-77	レスを自動的に	明视		
C DNS/NBNST-JT-PH JS/RODNS	レスを指定 210	130	0	1.
1220-199DNS	210	130	3	10
754 TUNENS	0	0	0	0
TEAC-997 NBNS	Q	0	0	a
マ リモートネットワークのデフォノ	1-9-1-9244	et Hus	3	

設定完了!

~ フレッツ接続ツール (NTT西日本)の設定方法~

~ Mac OS X v10.5の設定方法 ~

STEP1: アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

もしくはDockから「システム環境設定」をクリックします。

STEP2: 「ネットワーク」をクリックします。







ネットワーク環境の 自動 を選択し [+]をクリックします。



STEP4: 以下のように設定をし、作成 をクリックします。

インターフェイス	PPPoE
Ethernet	Ethernet
サービス名	PPPoE

インターフェイス:	PPPoE	
Ethernet :	Ethernet	\$
サービス名:	PPPoE	-

STEP5: 以下のように設定をし、詳細 をクリックします。

PPPoEサービス名	任意の名前(例 GCall)を入力
アカウント名	お客様の接続ID 例 tbnXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXX@iij.ad.jp)
パスワード	お客様の接続パスワード
パスワードを記憶	チェックを入れます
メニューバーに PPPoE の 状況を表示	チェックを入れておくと、メニューバーに接続 状況を示すアイコンが表示され、接続状況 を確認できます。



STEP6 :

[DNS]タブをクリックします。

	TCP/IP	DNS	WINS	プロキシ	PPP	
IPv4 の構成:	PPP を使用				•	
IPv4 アドレス:						
サブネットマスク:						
ルーター:						
IPv6 の構成:	自動				•	
ルーター:						
IPv6 アドレス:						
プレフィックス長:						

STEP7:

以下のように設定をし、[DK]をクリックします。

	東日本エリア: 210.130.1.1
	210.130.0.1
DNSサーバ	
	西日本エリア: 210.130.0.1
	210.130.1.1



STEP8: 適用 をクリックし、画面を閉じます。



a la la secono		43).7		Q
-	69-99	ut (46	11	8
• Deterio	++ 0	901 a		
• 75	-	WHAT D-CAR	1 Lan	
Alekken	Ŷ	982++£ 189-4		
+ + +		Desarries	N.COURSE	0.00
1	-			AL

~ 市販の接続機器 (ブロードパンドルーター)の設定方法~

ブロードバンドレーターをご利用の場合は、メーカーにより設定画面、設定箇所等が異なります。 ここでは設定値のみご案内いたします。詳しい設定方法は、メーカーの説明書をご覧いただくか、 直接メーカーへお問合せください。

STEP1 :

以下の設定値をブロードバンドレーターに設定してください。

設定項目 機器により項目名が異なる場合があります)	設定値
接続方式	PPPoE
接続ID	お客様の接続ID 例 tbnXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp または tbdXXXXXXXX@iij.ad.jp)
パスワード	お客様の接続パスワード
WAN側IPアドレス	自動取得
DNSサーバーアドレス	自動取得

~ 市販の接続機器 (ブロードバンドルーター)の設定方法~

~ フレッツ 光プレミアムで接続の方 (CTUの設定方法)~

STEP1: スタートアップツールアイコンをダブルクリックします。

に スタートアップツ ール

スタートアップツールをインストールしていない場合は、CTU に接続後、ブラウザーのアドレス欄に https://ctu.fletsnet.com を入力し、STEP4へ。

STEP2: 設定 をクリックします。



STEP3: [CTU設定]をクリックします。



STEP4 :

ブラウザーが起動し、「ログイン画面」が表示されます。 NTT西日本から送付された お申込内容のご案内」に記載してある [お客様ID]と [アクセスパスワード]を入力し [ログイン]をクリックします。

() איז	[T 西日本	CTU設定	
		ログイン画面	
	お客様ID		
	アクセスバスワード		
		ログイン	
※ログイン後 ログアウト 時間がかか ※ブラウザの	、CTU設定を終了する場合 条作をせずに、ブラウザを いる場合があります。 の「厚る」ボタンは使用したに	合は、必ずCTU設定の画面上で「ログアウト」を行ってください。 冬了させると、次にログインが可能になるまで、 いでください、使用した場合、画面が表示されたい場合があります。	
<i>*))))</i> 0	л њај поставенно ас	「いっこう」。1994日にある、画面が300小ですがあります。	

~ フレッツ光プレミアムで接続の方 (CTUの設定方法)~

STEP5: ログインが成功したら、左のメニューリストから 簡単設定 をクリックします。



STEP6 :

接続先名

接続ユーザ名

接続パスワード

以下のように設定し、[DK]をクリックします。

接続バスワード	
•••••	207
	207
	207
•••••	27
•••••	207

STEP7 :

CTU設定のトップ画面に戻りますので、設定反映を クリックします。

任意の名前 (例 GCall)を入力

tbnXXXXXXX@bnXX.iij.ad.jp

または tbdXXXXXXX@iij.ad.jp)

お客様の接続ID (例:

お客様の接続パスワード

確認画面が表示されますので、 [DK]をクリックします。

O NTTAES	CTU設定	14.07.07
HICE HANT HOS-726100	接統先情報	
	1000 1000 100 100 100 100 100 100 100 1	11.1100 1222 1222 1227 12 1227 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AUTOR AUTOR AUTOR	ATTENDE HIGTORIE MERIMANNE	cert

STEP8:

処理完了画面が表示されましたら 戻る をクリックします。 CTU設定のトップ画面に戻りますので、ログアウトをクリック します。

設定完了!



~ フレッツ・光プレミアムで接続の方 (CTUの設定方法)~